


Zugriff auf Ihren „AddWare-Urlaubsmanager 4“ von unterwegs

Damit Sie von extern auf Ihre internen **UrlaubsManager-Daten** zugreifen können, müssen Sie zuvor **entweder** eine **VPN-Verbindung** zu Ihrem internen **UM4-WEB-Server** oder Ihre **Firewall als externen Zugangspunkt** einrichten.

Dabei gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Richten Sie einen von außen immer gleichbleibenden WEB-Namen ein (sofern Sie noch keinen besitzen):


Hier am Beispiel einer Fritzbox:



The screenshot shows the 'Freigaben' (Port Forwarding) section of a FritzBox interface, specifically the 'Dynamic DNS' tab. The left sidebar contains navigation options: Übersicht, Internet, Filter, Freigaben (selected), MyFRITZ!, Kabel-Informationen, Telefonie, Heimnetz, WLAN, DECT, Diagnose, and System. The main content area has tabs for Portfreigaben, Speicher, FRITZ!Box-Dienste, Dynamic DNS (selected), VPN, and IPv6. A text box explains that Dynamic DNS allows access to services via a fixed domain name. A checkbox 'Dynamic DNS benutzen' is checked. Below, there are input fields for 'Dynamic DNS-Anbieter' (set to 'dyndns.org'), 'Domainname' (set to 'Firma123'), 'Benutzername' (set to 'UM_WEB-App'), and 'Kennwort' (masked with asterisks). A 'Neuen Domainnamen anmelden' button is next to the provider dropdown. At the bottom right are 'Übernehmen' and 'Abbrechen' buttons.

2. Leiten Sie an Ihrer Firewall einen beliebigen Port auf Ihren internen UM4-WEB-Server Port 80 weiter:

Hier am Beispiel einer Fritzbox:



The screenshot shows the 'Portfreigabe' (Port Forwarding) section of a FritzBox interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area has a 'Portfreigabe' tab and a 'Neue Portfreigabe erstellen' (Create new port forwarding) section. A checkbox 'Portfreigabe aktiv für' is checked and set to 'Andere Anwendungen'. Below are input fields: 'Bezeichnung' (set to 'UM_WEB-APP-Server'), 'Protokoll' (set to 'TCP'), 'von Port' (set to '12345') and 'bis Port' (set to '12345'), 'an Computer' (set to 'manuelle Eingabe der IP-Adresse'), 'an IP-Adresse' (set to '192.168.178.123'), and 'an Port' (set to '80'). At the bottom right are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

und fertig! 😊

Ihr Zugriffsadresse im WEB-Browser Ihres Smartphones, usw. lautet dann: Firma123.dyndns.org:12345